



服务器证书安装配置指南

Tomcat 8

Q/ GlobalSign China-QI-XX-YY

服务器证书安装配置指南 (Tomcat 8)

1. 生成证书请求

第一步：生成证书请求文件(CSR)

进入 Java_JRE\bin 目录，如 `cd C:\PROGRA~1\Java\jre1.7.0_06\bin`，运行如下命令：

```
keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore d:\server.jks
```

输入 keystore 密码：*****

输入 keystore 密码，务必牢记此密码，后面在 server.xml 的配置中需要使用到。

您的名字与姓氏是什么？

[Unknown]: cn.globalsign.com

您的组织单位名称是什么？

[Unknown]: IT Dept.

您的组织名称是什么？

[Unknown]: GlobalSign China Co., Ltd.

您所在的城市或区域名称是什么？

[Unknown]: Shanghai

您所在的州或省份名称是什么？

[Unknown]: Shanghai

该单位的两字母国家代码是什么

[Unknown]: CN

您的名字与姓氏是什么？（这里输入域名，如：cn.globalsign.com）

您的组织单位名称是什么？（这里输入部门名称，如：IT Dept）

您的组织名称是什么？（这里输入公司名称名称，如：GlobalSign China Co., Ltd.）

您所在的城市或区域名称是什么？（这里输入城市，如：Shanghai）

您所在的州或省份名称是什么？（这里输入省份，如：Shanghai）

该单位的两字母国家代码是什么？（这里输入 2 位国家代码，如：CN）

CN=cn.globalsign.com, OU=IT Dept, O= GlobalSign China Co., Ltd., L=Shanghai, ST=Shanghai, C=CN
正确吗？

[否]: Y

请核对信息，如果确认无误后请直接输入 Y 并回车

输入<tomcat>的主密码

（如果和 keystore 密码相同，按回车）：

不需要另外设置独立密码，这里回车即可，完成后在 C 盘根目录下就会生成一个 server.jks 的 JAVA 证书池文件，在证书办法并导入前请妥善保存此文件。

```
keytool -certreq -alias tomcat -keystore d:\server.jks -file d:\certreq.csr
```

```
输入 keystore 密码: *****
```

输入密码后回车，这时会生成一个 certreq.csr 的文件，此文件为证书请求文件（CSR）。

第二步：提交 CSR，申请证书

递交证书申请表及相关资料，并把证书请求文件（CSR）提交给我们。

我们确认资料齐全后，三个工作日内完成证书颁发。

第三步：获取并安装服务器证书

1. 获取中级证书（此证书由 GlobalSign 系统通过 Email 方式发送给用户），证书文件的内容为（包括“-----BEGIN CERTIFICATE-----”和“-----END CERTIFICATE-----”），请把此内容保存为 intermediate.cer（文本格式），并运行以下命令导入服务器证书：

```
keytool -import -trustcacerts -keystore d:\server.jks -alias dvroot -file d:\intermediate.cer
```

2. 获取服务器证书（此证书由 GlobalSign 系统通过 Email 方式发送给用户），证书文件的内容为（包括“-----BEGIN CERTIFICATE-----”和“-----END CERTIFICATE-----”），请把此内容保存为 server.cer（文本格式），并运行以下命令导入服务器证书：

```
keytool -import -trustcacerts -keystore d:\server.jks -alias tomcat -file d:\server.cer
```

第三步全部完成后，表示证书已经完全安装到 server.jks 这个文件中，请备份此文件并妥善保存，以后如有更换服务器或重装系统，就可以直接使用此文件。

第四步：更新 server.xml 配置文件

用文本编辑器打开 "\$JAKARTA_HOME/conf/server.xml"

找到去除注释并更新以下内容：

```
<!-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 443 -->
<Connector
    protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
    port="443" maxThreads="200"
    scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
    keystoreFile="$${user.home}/.keystore" keystorePass="changeit"
    clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
```

如果你要使用默认的 SSL 端口，请将 8443 端口改为 443 端口，keystoreFile 和 keystorePass 是 JKS(keystore) 文件对应的路径和密码。

注意：不同 tomcat 版本，修改 server.xml 的方式不同，请参考 tomcat 说明

Tomcat 9.0	http://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/ssl-howto.html
Tomcat 8.0	http://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/ssl-howto.html
tomcat 7.0	http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/ssl-howto.html
tomcat 6.0	http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/ssl-howto.html
tomcat 5.5	http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/ssl-howto.html
tomcat 4.1	http://tomcat.apache.org/tomcat-4.1-doc/ssl-howto.html